



Mehrfache Wechselblock Kommissionierung

Zonenauswahl

Nach Start der Anwendung erscheint die Zonenauswahl sofern mehrere Wechselblock Zonen existieren für die der Benutzer berechtigt ist. Existiert nur eine solche Zone, so wird die Zonenauswahl beim Einstieg in die Anwendung automatisch übersprungen:



	Mit der Aktualisierungsfunktion kann die Liste neu geladen werden.
Exit	Das Programm wird verlassen und das Fenster geschlossen. Das gleiche geht mit die Schliessen-Button oben rechts im Fensterrand, allerdings nur so lange man nicht im Kommissionierfenster ist.
Weiter	Nach Selektion der gewünschten Zone wird die Funktion betätigt um zur Tourenauswahl weiter zu gehen.

Tourenauswahl

Es werden alle aktiven Touren aufgelistet für die der Benutzer berechtigt ist, und die wenigstens eine Position für die vorgängig gewählte Zone enthält. Existiert genau eine solche Auftragstour, so wird die

Tourenauswahl automatisch übersprungen:

BPS Mehrfache Wechselblock Kommissionierung

Tourenauswahl

BZ1 EG Nord-Ost

Datum	ID	Name	Bemerkungen
Mo. 29.04.2013	T01	Morgenfuhre	Touren-Bemerkung
Mo. 21.12.2015	T05	Vorfuhre	
Mi. 27.04.2016	T01	Morgenfuhre	

Zone wechseln

Weiter

	Passt alle Spalten der Liste automatisch an die Breite der angezeigten Inhalte an. Die Spalten können natürlich wie in Windows üblich auch einzeln eingestellt werden indem man die Trennlinien im Spaltenkopf zieht, allerdings ist das per Touchscreen nicht immer einfach.
	Ruft das Druckfenster auf in welchem die hängigen LU Etiketten gedruckt werden können. Im normalen Ablauf wird das Fenster automatisch aufgerufen wenn eine LU abgeschlossen wird, ist im Druckfenster jedoch der Haken nicht mehr fragen gesetzt so ist nur der manuelle Aufruf möglich.
Zone wechseln	Geht zur Zonenauswahl zurück, um entweder die Zone tatsächlich zu wechseln oder das Programm mit Exit zu schliessen.
Weiter	Nach Selektion der gewünschten Tour wird die Funktion betätigt um zur Auftragsauswahl weiter zu gehen.

Auftragsauswahl

In diesem Fenster können die Aufträge ausgewählt werden welche gleichzeitig zu verteilen sind. Zu Beginn sind natürlich noch keine Aufträge ausgewählt:

BPS Mehrfache Wechselblock Kommissionierung

Auftragsauswahl

BZ1 EG Nord-Ost T01 Mo. 29.04.2013 Touren-Bemerkung

Auftrag 1

Preis

TU/LU

CU/TU

PU/CU

Menge

Auswahl Löschen

Auftrag 2

Preis

TU/LU

CU/TU

PU/CU

Menge

Auswahl Löschen

Auftrag 3

Preis

TU/LU

CU/TU

PU/CU

Menge

Auswahl Löschen

Zone wechseln

Tour wechseln

Zonenabschluss

Weiter

Auswahl	Manuelle Auswahl eines Auftrags. Wenn ein Scanner angeschlossen ist kann statt dessen der Barcode des Artikels gescannt werden. Die Funktion Auswahl des nächsten noch freien Auftrags wird damit automatisch aufgerufen und der gescannte Artikel gesucht.
Löschen	Löscht einen Auftrag aus der Auswahl. Nur aktiv wenn ein Auftrag ausgewählt ist.

Nach Auslösung einer Auftragsauswahl per Button oder per Scanner erscheint die Suchliste zum Auffinden des gewünschten Artikelauftrags:

BPS Mehrfache Wechselblock Kommissionierung
_ □ ×

Auswahl Auftrag 1

BZ1 EG Nord-Ost

T01 Mo. 29.04.2013

Touren-Bemerkung

Filter

Inklusive aktuell bearbeitete Aufträge
 Inklusive abgeschlossene Aufträge

^	Priorität	ID	Name	Soll	Fehlmenge	TU/LU	CU/TU	PU/CU	^
	1	2605.067.010.00	BIR.KAISER ALEX. LOSE	89 TU	70 TU	36	1	12.5	↑
	1	2605.165.010.00	BIR.ABATE FETEL LOSE	43 TU	43 TU	60	1	6.3	↑
	1	2605.201.010.00	BIR.FORELLE LOSE	65 TU	65 TU	60	1	6.3	↑
	1	2616.025.010.00	PFIR.GELBFLEISCH. LOSE	80 TU	73 TU	60	1	3.8	↑
	1	2624.007.010.00	PFLAUMEN GELB LOSE	29 TU	23 TU	80	1	5	↑
	1	2624.009.010.00	PFLAUMEN ROT LOSE	86 TU	86 TU	80	1	5	↑
	1	2633.009.023.00	MB ORANGEN AB 3KG	3 TU	3 TU	28	5	1	↑
	1	2633.303.010.00	BLONDORANG. EXTRA LOSE	1 TU	1 TU	52	1	8	↑
	1	2633.307.010.00	ORANG TAROCCO EXT LOSE	5 TU	5 TU	52	1	8	↑

✖ Abbruch

✔ OK

	Blendet eine virtuelle alfanumerische Tastatur ein, um Texte per Touchscreen eingeben zu können.
	Blendet eine virtuelle rein numerische Tastatur ein, um Zahlen per Touchscreen eingeben zu können.

Im Filter kann nach Artikel-ID oder Name sowie nach Artikelattribut gesucht werden. Mit dem Feldstecher (oder mit der Eingabetaste falls Tastatur vorhanden) wird die Suche ausgeführt nachdem eine Änderung am Filter vorgenommen wurde. Mit dem Radiergummi kann der Filter zurückgesetzt werden. Wird per Scanner ein Artikel-Barcode gescannt, so wird im Filter automatisch die entsprechende Artikel-ID eingesetzt und die Suche gestartet.

Abbruch	Verlässt die Auswahl eines einzelnen Auftrags und geht zur Übersichtsseite der Auftragsauswahl zurück ohne etwas zu ändern.
OK	Übernimmt den selektierten Auftrag und kehrt zur Übersichtsseite der Auftragsauswahl zurück. Die Funktion wird automatisch ausgelöst wenn die Liste auf Grund der Filterkriterien oder der noch vorhandenen Aufträge genau einen Auftrag enthält.

Nachdem die Aufträge ausgewählt wurden, werden diese mit den wichtigsten Parametern angezeigt:

BPS Mehrfache Wechselblock Kommissionierung
_ □ ×

Auftragsauswahl

BZ1 EG Nord-Ost
T01 Mo. 29.04.2013
Touren-Bemerkung

Auftrag 1

2605.067.010.00

BIR.KAISER ALEX. LOSE

Preis	3.70
TU/LU	36
CU/TU	1
PU/CU	12.5 Kilo
Menge	70 TU

Auswahl
Löschen

Auftrag 2

2605.165.010.00

BIR.ABATE FETEL LOSE

Preis	4.90
TU/LU	60
CU/TU	1
PU/CU	6.3 Kilo
Menge	43 TU

Auswahl
Löschen

Auftrag 3

2616.025.010.00

PFIR.GELBFLEISCH. LOSE

Preis	7.40
TU/LU	60
CU/TU	1
PU/CU	3.8 Kilo
Menge	73 TU

Auswahl
Löschen

Zone wechseln

Tour wechseln

Zonenabschluss

Weiter

Zone wechseln	Geht zur Zonenauswahl zurück, um entweder die Zone tatsächlich zu wechseln oder das Programm mit Exit zu schliessen.
Tour wechseln	Geht zur Tourenauswahl zurück. Die Funktion löscht scheinbar nur die bereits ausgewählten Aufträge wenn genau eine Tour zur Auswahl steht, weil sie dann automatisch wieder zur Artikelauswahl weiter geht.
Zonenabschluss	Startet den Zonenabschluss mit welchem angefangene LU abgeschlossen werden können. Der Zonenabschluss ist weiter unten beschrieben.
Weiter	Nach Selektion der gewünschten Aufträge wird die Funktion betätigt um zur Kommissionierung weiter zu gehen.

Kommissionierung

Das Kommissionierfenster ist grob unterteilt in die Auftragsdetails der aktuellen Pickposition oben, darunter die Liste der Pickpositionen, darunter dann die Totale und schliesslich zuunterst die Funktionsbuttons:

BPS Mehrfache Wechselblock Kommissionierung*
_ □ ×

Verteilung

BZ1 EG Nord-Ost T01 Mo. 29.04.2013 Touren-Bemerkung

Auftrag 1

2605.067.010.00

BIR.KAISER ALEX. LOSE

1 TU

0.028 LU

Auftrag 2

2605.165.010.00

BIR.ABATE FETEL LOSE

1 TU

0.028 LU

Auftrag 3

2616.025.010.00

PFIR.GELBFLEISCH. LOSE

2 TU

0.056 LU

ID	Name	Mischklasse	Menge 1	Menge 2	Menge 3	Bemerkungen
✓ 12 0090455	MM Weinfeldern	57	2 TU	1 TU	1 TU	
▶ 13 0090430	MM Rätia-Davos	57	1 TU	1 TU	2 TU	
▶ 14 0090445	M Rorschach	57	1 TU	2 TU	1 TU	
▶ 15 0090466	MM Thusis	57	1 TU		2 TU	
▶ 16 0090428	MM Landquart	57	2 TU	3 TU	2 TU	

Rest Auftrag 1 **70 TU** 2 **42 TU** 3 **72 TU**
Rest aktuelle LU **198**

Verlassen

Reset

Korrektur

LU voll



OK + LU voll

OK

Auftragsdetails

Pro Auftrag werden die Details zur aktuellen Pickposition angezeigt:

<div style="font-size: x-small;">Auftrag 1</div> <div style="font-size: x-small;">2605.067.010.00</div> <div style="font-size: x-small;">BIR.KAISER ALEX. LOSE</div> <div style="background-color: #90EE90; text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold; padding: 5px;">1 TU</div> <div style="font-size: x-small; text-align: center;">0.028 LU</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> </div>	<p>Artikel-ID</p> <p>Artikelbezeichnung</p> <p>Offene Menge in BE</p> <p>Offene Menge in LU</p> <p>Bemerkungen zu Position, Artikelauftrag und Artikel</p>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div>	<p>Setzt den Artikelauftrag der aktuellen Pickposition zurück. Die Funktion ist nur aktiv wenn eine entsprechende Bestellung existiert. Die Funktion ist weiter unten im Detail beschrieben.</p>

	<p>Ruft das Kürzungsfenster auf um die total für diesen Artikel zu verteilende Menge (also die Menge im Total Rest Auftrag X) an die tatsächlich zum Verteilen vorhandene Menge anzupassen.</p>
	<p>Ruft das Fenster zur Erfassung der Fehlmenge als artikelreine LU auf (im Jargon auch „Ganzpalette“ oder „ganze LU“ genannt). Falls eine angefangene LU vorhanden ist wird diese nicht angetastet sondern kann anschliessend an die Erfassung der artikelreinen LU weiter befüllt werden. <i>Wenn regelmässig artikelreine LU gerüstet werden ist dazu allerdings die dafür spezialisierte Anwendung „Artikelreine LU Kommissionierung“ effizienter: Damit werden die ganzen LU bereits vor Beginn der Wechselblock Kommissionierung ausgezogen, und zwar in einem Arbeitsschritt gleich für alle Empfänger. Nur die Restmengen welche keine ganze LU mehr ergaben erscheinen danach noch in der Wechselblock-Kommissionierung.</i></p>

Liste der Pickpositionen

Jede Kombination von Partner und Mischklasse die in den Aufträgen vorkommt bildet eine Pickposition, oder anders ausgedrückt bildet jeder Kommissionierplatz eine separate Pickposition.

Die Liste ist nach der Partnerpriorität im Zonenstamm aufsteigend sortiert. Partner mit gleicher Zonenpriorität werden nach ID aufsteigend sortiert. Hat ein Partner mehrere Mischklassen in den aktuell bearbeiteten Aufträgen, so sind diese aufsteigend sortiert.

	ID	Name	Mischklasse	Menge 1	Menge 2	Menge 3	Bemerkungen
✓	12 0090455	MM Weinfelden	57	2 TU	1 TU	1 TU	
▶	13 0090430	MM Rätia-Davos	57	1 TU	1 TU	2 TU	
▶	14 0090445	M Rorschach	57	1 TU	2 TU	1 TU	
▶	15 0090466	MM Thusis	57	1 TU		2 TU	
▶	16 0090428	MM Landquart	57	2 TU	3 TU	2 TU	

Nach Aufruf des Kommissionierfensters wird automatisch die erste noch offene Pickposition angesprochen. Im Beispiel wurde die Pickposition von MM Weinfelden bereits abgehandelt und MM Rätia-Davos ist die aktuelle Pickposition.

Durch Anklicken einer anderen Position wird diese zur aktuellen Pickposition und der Ablauf wird von dort fortgesetzt. Die dabei übersprungenen Positionen werden am Schluss wieder angesteuert nachdem die Liste bis zuunterst abgehandelt wurde.

Die Kommissionierrichtung kann im Zonenstamm vorgegeben werden. Wenn diese auf bidirektional eingestellt ist kann die Richtung mit den blauen Pfeiltasten umgeschaltet werden. Bei einer Aktualisierung wird die aktuelle Position nach Möglichkeit immer so positioniert dass eine vorangegangene Position und möglichst viele nachfolgende Positionen sichtbar sind, damit man vorausschauend kommissionieren kann.

Totale

Die Totale bei «Rest Auftrag» zeigen an wie viele Bestelleinheiten für jeden Auftrag noch benötigt werden um alle noch offenen Mengen zu kommissionieren:

Rest Auftrag 1 **70 TU** 2 **42 TU** 3 **72 TU**

Das Total «Rest aktuelle LU» zeigt an, wie viele offene Bestelleinheiten insgesamt noch für die aktuellen LU bestimmt sind:

Rest aktuelle LU **198**

Die Zahl beinhaltet also alle Artikel in der Zone, nicht nur die momentan gerade kommissionierten. Beispielsweise will man in der Praxis vermeiden dass eine Rest-LU mit sehr wenigen Bestelleinheiten entsteht, und schliesst unter Umständen die vorletzte LU vorzeitig ab damit die Menge einigermaßen gleich auf die beiden letzten LU verteilt ist.

Hauptfunktionen

Verlassen	Die Kommissionierung wird verlassen und das Auswahlfenster angezeigt. Die Kommissionierung kann später wieder fortgesetzt werden.
Reset	Setzt alle Artikelaufträge der aktuellen Pickposition zurück. Die Funktion ist weiter unten im Detail beschrieben.
Korrektur	Erlaubt die Erfassung vom Soll abweichender Mengen auf die aktuelle LU. Die Funktion ist weiter unten im Detail beschrieben.
LU voll	Die LU der aktuellen Pickposition wird abgeschlossen und die Etikette ausgedruckt um die volle LU gegen eine leere auszuwechseln bevor der aktuelle Pick auf die neue LU ausgeführt wird. Die Funktion ist nur aktiv wenn bereits vorgängig etwas auf die aktuelle LU kommissioniert wurde, das Gebinde also nicht leer ist.
OK + LU voll	Der aktuelle Pick wird auf die angefangene LU verbucht. Falls noch keine LU angefangen war, wird diese dabei automatisch eröffnet (wie bei OK). Anschliessend wird die LU gleich abgeschlossen.
OK	Der aktuelle Pick wird auf die angefangene LU verbucht. Falls noch keine LU angefangen war, wird diese dabei automatisch eröffnet.

Korrektur

Mit der Korrekturerfassung können Mengen auf die aktuelle LU erfasst werden die vom vorgegebenen Soll abweichen. Das System schlägt zunächst bei allen Positionen die noch offene Menge (Fehlmenge) vor die noch bis zum Soll fehlt:

BPS Mehrfache Wechselblock Kommissionierung*

Positionskorrektur

BZ1 EG Nord-Ost
T01 Mo. 29.04.2013
Touren-Bemerkung

0090430 MM Rätia-Davos (57)

Auftrag 1

2605.067.010.00	
BIR.KAISER ALEX.	LOSE
Preis	3.70
TU/LU	36
CU/TU	1
PU/CU	12.5 Kilo
Fehlmenge	1 TU

Auftrag 2

2605.165.010.00	
BIR.ABATE FETEL	LOSE
Preis	4.90
TU/LU	60
CU/TU	1
PU/CU	6.3 Kilo
Fehlmenge	1 TU

Auftrag 3

2616.025.010.00	
PFIR.GELBFLEISCH.	LOSE
Preis	7.40
TU/LU	60
CU/TU	1
PU/CU	3.8 Kilo
Fehlmenge	2 TU

Pick 1

Menge

Teillieferung

Lieferung komplett

Pick 2

Menge

Teillieferung

Lieferung komplett

Pick 3

Menge

Teillieferung

Lieferung komplett

✖ Abbruch

✔ OK

Mit der Einstellung auf «Teillieferung» oder «Lieferung komplett» wird gesteuert wie verfahren wird wenn die gepickte Menge von der noch offenen Menge abweicht. Wird eine kleinere Pickmenge eingegeben, so wechselt die Auswahl zunächst automatisch auf «Teillieferung», sonst auf «Lieferung komplett». Nach Bedarf kann der vorgeschlagene Modus anschliessend an die Mengenänderung angepasst werden.

Bei «Teillieferung» wird die Sollmenge nicht geändert, d.h. die anschliessend immer noch fehlende Menge bleibt offen und kann später noch hinzukommissioniert werden. Bei «Lieferung komplett» wird die Sollmenge automatisch so angepasst dass die Position mit der gegebenen Menge abgeschlossen ist.

Kürzen

Die Kürzungsfunktion erlaubt es die gesamte auf alle offenen Positionen noch zu verteilende Menge eines Artikelauftrags zu ändern. Sie kommt typischerweise dann zum Einsatz, wenn von einem Artikel zu wenig vorhanden ist, und die verfügbare Menge auf die Besteller verteilt werden soll:

BPS Mehrfache Wechselblock Kommissionierung*

Pickauftrag kürzen

BZ1 EG Nord-Ost T01 Mo. 29.04.2013 Touren-Bemerkung

2605.067.010.00 BIR.KAISER ALEX. LOSE

Kürzung

Bestellt	89	TU
Soll	79	TU
Fehlmenge	60	TU
Verfügbar	70	TU
Schwellwert	2	TU

Verteilung

Proportional Linear

Im Beispiel waren ursprünglich total 79 TU bestellt. Eine frühere Kürzung hatte die Sollmenge bereits auf 69 reduziert. 9 TU wurden bereits kommissioniert, somit müssten momentan noch 60 TU verteilt werden um das Soll zu erreichen.


Das System schlägt als verfügbare Menge jene Menge vor die noch fehlt um die ursprünglich bestellte Menge zu erreichen. Hier ist die tatsächlich für die noch offenen Positionen verfügbare Menge einzugeben, damit das System die Menge nach den eingestellten Kriterien verteilt:

Schwellwert	Die untere Limite unter die das System nach Möglichkeit nicht kürzen soll. Bei 2 würde das System also versuchen die Fehlmenge zuerst bei jenen Bestellern zu reduzieren die mehr als 2 TU bestellt haben. Erst wenn das noch nicht reicht und die verfügbare Menge immer noch nicht für alle genügt wird das System beginnen alle Positionen gleichmässig unter den Schwellwert zu kürzen.
Proportional	Die Verteilung soll proportional zur Bestellmenge erfolgen so lange der Schwellwert noch nicht erreicht ist. Bei einer grossen Bestellung wird also entsprechend mehr gekürzt als bei einer kleinen.
Linear	Jede Position wird um die gleiche Menge verändert so lange der Schwellwert nicht erreicht ist, egal ob es eine grosse oder eine kleine Bestellung ist.

Die Funktion kann auch verwendet werden um eine frühere Kürzung rückgängig zu machen indem die verfügbare Menge einfach so gelassen wird wie vom System vorgeschlagen. Tatsächlich könnte man sogar eine noch grössere Menge eingeben um eine überschüssige Artikelmenge auf die Bestellungen zu verteilen.

Rücksetzen

Mit der Reset-Funktion kann ein einzelner Auftrag oder alle Aufträge der aktuellen Pickposition zurückgesetzt werden.



Die Funktion setzt die Sollmengen zurück auf die ursprüngliche Bestellmenge. Zusätzlich löscht sie entweder alle bereits gemachten Picks der aktuellen Position, oder nur jene die sich auf der angefangenen Palette befinden (Siehe Gruppen-Berechtigungen).

Pickdaten welche bereits als geliefert markiert sind (z.B. per Tourenabschluss abgeschlossen) können durch die Funktion nicht gelöscht werden.

Artikelreine LU kommissionieren

Bei der Funktion zur Erfassung ganzer (artikelreiner) LU wird links die Sollmenge dargestellt (hier 40 TU) und rechts werden die daraus zu erstellenden artikelreinen LU dargestellt. Die bei LU eingetragene Anzahl gibt an wie viele volle LU zu erstellen sind, die Mengen bei TU und CU kommen zusammen auf eine Rest-LU:

BPS Mehrfache Wechselblock Kommissionierung*

Artikelreihe LU

BZ1 EG Nord-Ost T01 Mo. 29.04.2013 Touren-Bemerkung

0090428 MM Landquart (57)

2605.067.010.00 BIR.KAISER ALEX. LOSE

Soll				Pick			
Menge		Inhalt		Menge		Inhalt	
	LU x	36	TU	1	LU x	36	TU
40	TU x	1	CU	4	TU x	1	CU
	CU x	12.5	Kilo		CU x	12.5	Kilo

Totale			
Soll	Pick	Differenz	
500	500	0	Kilo

Das System schlägt jeweils die ganze Menge zur Lieferung vor, und entsprechend ist die Differenz von Pick zur offenen Sollmenge 0, und die Funktionstaste «Teillieferung» ist deaktiviert.

In unserem Beispiel wäre das allerdings ungünstig, da eine volle LU mit 36 TU darauf erstellt würde, und eine Rest-LU auf der sich lediglich 4 TU befinden.

Hier löscht man besser die separaten 4 TU aus den Pickdaten um diese nachher normal auf die angefangene LU zu registrieren. Dadurch ergibt sich natürlich jetzt innerhalb der Erfassung der ganzen LU eine Minus-Differenz, und der Button «Teillieferung» wird freigegeben:

BPS Mehrfache Wechselblock Kommissionierung*

Artikelreine LU

A 5

BZ1 EG Nord-Ost

T01 Mo. 29.04.2013

Touren-Bemerkung

0090428 MM Landquart (57)

2605.067.010.00 BIR.KAISER ALEX. LOSE

Soll

Menge	Inhalt
<input type="text"/>	LU x 36 TU
40	TU x 1 CU
<input type="text"/>	CU x 12.5 Kilo

Pick

Menge	Inhalt
<input type="text" value="1"/>	LU x 36 TU
<input type="text"/>	TU x 1 CU
<input type="text"/>	CU x 12.5 Kilo

Totale

Soll	Pick	Differenz	
500	450	-50	Kilo

✖ Abbruch

Teillieferung

✔ Komplet

Teillieferung	Die eingestellte Pickmenge wird registriert und die Sollmenge so belassen wie sie ist. Die fehlende Restmenge kann anschliessend normal auf die angefangene LU gegeben werden.
Komplett	Die eingestellte Pickmenge wird registriert und die Sollmenge auf die Pickmenge reduziert (falls sie grösser ist wie im Beispiel), sodass die allfällige Restmenge gekürzt wird.

LU Etikette drucken

Nachdem eine Funktion wie «LU voll» oder «Ganze LU» ausgeführt wurde erscheint das Fenster zum Druck der LU Etiketten:

BPS Mehrfache Wechselblock Kommissionierung*

LU Etiketten drucken

BZ1 EG Nord-Ost T01 Mo. 29.04.2013 Touren-Bemerkung

Ihre Warteschlange mit zu druckenden Logistikeinheiten

225694

ID	Name
<input type="checkbox"/> -	Keine Etiketten drucken
<input checked="" type="checkbox"/> 1	LU RFID Etikette

Abbruch Nicht mehr fragen OK

Oben im grün hinterlegten Feld werden die ID's der LU angezeigt welche zum Drucken anstehen.

In der Liste werden alle Druckerkonfigurationen aufgelistet welche für die aktuelle Zone zum Druck von LU Etiketten vordefiniert wurden.

Der oberste Eintrag «Keine Etiketten drucken» ist immer vorhanden, auch wenn keine Druckerkonfiguration für die Zone existiert. Wie es der Name sagt werden damit die zum Druck vorgemerkten LU aus der Liste entfernt ohne die Etiketten zu drucken. Zur Sicherheit fragt das System zuvor aber nach einer Bestätigung.

Mit dem Haken bei «Nicht mehr fragen» legt man fest, dass die aktuelle Einstellung für alle zukünftigen Ausdrücke gelten soll, und das Druckfenster fortan nicht mehr angezeigt werden soll. Das ist sinnvoll wenn z.B. sowieso nur eine Druckerdefinition für die Zone existiert, oder generell keine Etiketten gedruckt werden sollen.

Der «OK» Button erstellt die entsprechenden Druckaufträge in der Warteschlange des Berichtspoolers. Der Berichtspooler der typischerweise auf einem Server läuft übernimmt anschließend den eigentlichen Ausdruck auf den entsprechenden Drucker.

Palettenübergabe an Wickler

Wenn sich genau eine LU in der Warteschlange befinden ist es möglich diese im Druckfenster direkt an einen Wickel- und Etikettierstation zu übergeben, statt zu drucken (derzeit nur bei GEKO und TAKO

Automaten unterstützt).

Dazu wird ein Barcode gescannt der sich bei der Aufgabe zur Wickelstation befindet. Diese speziellen Barcodes enthalten Steueranweisungen für die Station, z.B. wie stark oder hoch gewickelt werden soll und ob eine Etikette gedruckt und appliziert werden soll.

Zonenabschluss

Im Zonenabschluss werden alle angefangenen LU der Zone mit der dazu vergebenen ID aufgelistet:

BPS Mehrfache Wechselblock Kommissionierung

Zonenabschluss

BZ1 EG Nord-Ost
T01 Mo. 29.04.2013
Touren-Bemerkung

Partner	Name	Mischklasse	LU ID	Bearbeiter
0090478	MMM Neumarkt	57	225690	
0094290	MM Effretikon	57	225691	
0090415	MM Altstätten	57	225509	
0090387	M Weinfeldern West	57	225692	
0093175	M Turbenthal	57	225693	
0090390	M Kronbühl	57	225541	
0090455	MM Weinfeldern	57	225542	
0090428	MM Landquart	57	225695	
0090385	M Teufen	57	225696	
0093780	M Aadorf	57	225568	

Abbruch

Alle abschliessen

Einzelabschluss

Alle abschliessen	Schliesst alle offenen LU ab und druckt dann die Etiketten aus. Das ist die übliche Funktion am Ende der Wechselblock-Kommissionierung. Die gedruckten Etiketten werden anschliessend auf die LU verteilt und die Zone dann abgeräumt.
Einzelabschluss	Schliesst nur die aktuell selektierte LU ab und druckt dann die Etikette aus. Die Funktion dient hauptsächlich der Übergabe einzelner LU an eine Wickel- und Etikettierstation, kann aber natürlich auch für andere Sonderfälle Verwendung finden. Statt eine angefangene LU manuell zu selektieren und dann Einzelabschluss zu betätigen kann ein Barcode gescannt werden mit dem der Verteilplatz beschriftet ist. Der Barcode muss die Partner-ILN enthalten (siehe Scanning Einstellungen - Partner). Es wird dann die erste LU des entsprechenden Partners selektiert und per Einzelabschluss abgeschlossen.

Berechtigungen

Zonen

Nur Zonen für die der Benutzer berechtigt ist werden in der Zonenauswahl aufgelistet. Zudem muss die Zone für Wechselblock-Kommissionierung eingestellt sein.

Touren

Nur Touren für die der Benutzer berechtigt ist werden in der Tourenauswahl aufgelistet. Zudem muss die Auftragstour aktiv sein und Positionen für die ausgewählte Zone enthalten.

Funktionen

Arbeitsplatz

Berechtigung	Beschreibung
Ausführen	Benutzer kann das BPS Arbeitsplatzprogramm ausführen (Grundvoraussetzung).

Arbeitsplatz/Mehrfache Wechselblock Kommissionierung

Berechtigung	Beschreibung
Ausführen	
Abschliessen	
Kürzen	
Rücksetzen	
Unsicheres Rücksetzen	Voraussetzung ist die Grundberechtigung fürs Rücksetzen. Der Benutzer kann zusätzlich auch Picks löschen die sich zwar auf bereits abgeschlossenen LU's befinden, jedoch noch nicht ausgeliefert wurden. Noch nicht ausgelieferte Picks haben die Felder Lieferung ID und Rechnung ID leer, wurden also noch nicht per Tourenabschluss verarbeitet. [1] <i>Als unsicher wird dieses Rücksetzen bezeichnet weil sich entsprechende LU je nach Grösse und Organisation des Betriebs bereits ausserhalb des Zugriffs des Rüstlers befinden.</i>
[1]	Die Berechtigungen gelten gleichzeitig für die einfache Wechselblock-Kommissionierung per Touchscreen
[2]	Die Berechtigung gilt gleichzeitig für die einfache Wechselblock-Kommissionierung per Voice Terminal

From:

<https://bps.ibk-software.com/> - **BPS WIKI**

Permanent link:

<https://bps.ibk-software.com/dok:wbmehrfach>

Last update: **24.03.2021 17:42**

