


Kommissionierung ab Lager

Bei der Kommissionierung ab Lager bewegt sich der Rüster durch eine Lagerzone und sammelt die bestellten Positionen für einen Empfänger ein. Zur Minimierung von Rüstfehlern und als Unterstützung für fremdsprachige Mitarbeiter können wahlweise Produktbilder angezeigt werden.

Mit einem Scanner ist es möglich gewichtsvariablen Artikel zu erfassen welche einen Barcode mit dem Gewicht haben. Der Anschluss einer elektronischen Waage ist ebenfalls möglich und erlaubt die direkte Verwiegung von gewichtsvariablen Artikeln während der Kommissionierung.

Zonenauswahl

Nach Start der Anwendung erscheint die Zonenauswahl sofern mehrere ab Lager Zonen existieren für die der Benutzer berechtigt ist. Existiert nur eine solche Zone, so wird die Zonenauswahl beim Einstieg in die Anwendung automatisch übersprungen:



BPS Kommissionierung ab Lager

Zonenauswahl

Name

- BZ1 EG West
- BZ1 UG Nord

Exit Weiter



Mit der Aktualisierungsfunktion kann die Liste neu geladen werden.

Exit	Das Programm wird verlassen und das Fenster geschlossen. Das gleiche geht mit die Schliessen-Button oben rechts im Fensterrand, allerdings nur so lange man nicht im Kommissionierfenster ist.
Weiter	Nach Selektion der gewünschten Zone wird die Funktion betätigt um zur Tourenauswahl weiter zu gehen.

Tourenauswahl

Es werden alle aktiven Touren aufgelistet für die der Benutzer berechtigt ist, und die wenigstens eine Position für die vorgängig gewählte Zone enthält. Existiert genau eine solche Auftragstour, so wird die Tourenauswahl automatisch übersprungen:

Tourenauswahl

BZ1 EG West

Datum	ID	Name	Bemerkungen
Fr. 29.04.2016	T01	Morgenfuhre	
Fr. 29.04.2016	T15	AFA Mo - Fr	
Mo. 02.05.2016	T15	AFA Mo - Fr	

Zone wechseln

Weiter

	Passt alle Spalten der Liste automatisch an die Breite der angezeigten Inhalte an. Die Spalten können natürlich wie in Windows üblich auch einzeln eingestellt werden indem man die Trennlinien im Spaltenkopf zieht, allerdings ist das per Touchscreen nicht immer einfach.
	Ruft das Druckfenster auf in welchem die hängigen LU Etiketten gedruckt werden können. Im normalen Ablauf wird das Fenster automatisch aufgerufen wenn eine LU abgeschlossen wird, ist im Druckfenster jedoch der Haken nicht mehr fragen gesetzt so ist nur der manuelle Aufruf möglich.

Zone wechseln	Geht zur Zonenauswahl zurück, um entweder die Zone tatsächlich zu wechseln oder das Programm mit Exit zu schliessen.
Weiter	Nach Selektion der gewünschten Tour wird die Funktion betätigt um zur Auftragsauswahl weiter zu gehen.

Auftragsauswahl

In diesem Fenster werden die offenen Bestellungen in der ausgewählten Auftragstour angezeigt. Normalerweise werden die Aufträge der vorgegebenen Reihenfolge nach abgearbeitet, aber man kann für Ausnahmefälle z.B. bei dringenden Aufträgen von der Reihenfolge abweichen und einen beliebigen Auftrag aufrufen:

BPS Kommissionierung ab Lager

Auswahl Kommissionierauftrag

BZ1 EG West

T15 Fr. 29.04.2016

Filter

Partner

Mischklasse

☐ Inklusive aktuell bearbeitete Aufträge
☐ Inklusive abgeschlossene Aufträge

Priorität	ID	Name	Mischklasse	Soll	Fehlmenge	Bemerkungen	Bearbeiter
1000	0090377	M Sirnach	0	295	295		
1005	0090458	MM Widnau	0	235	235		
1010	0090420	MM Amriswil	0	242	242		
1015	0090424	MM Buchs	0	399	399		
1020	0090471	MMM Pizolpark	0	135	135		
1030	0090461	MM Wil	0	324	324		
1035	0094740	MM Rosenberg	0	332	332		
1040	0090448	MM St. Fiden	0	386	386		
1050	0094730	MMM Winterthur	0	415	415		
1060	0094330	MM Frauenfeld	0	405	405		

Zone wechseln

Tour wechseln

Verwaiste LU übernehmen



Weiter

Im Filter kann die Liste nach Partner-ID oder nach Mischklasse eingegrenzt werden. Mit dem Feldstecher (oder mit der Eingabetaste falls Tastatur vorhanden) wird die Suche ausgeführt nachdem eine Änderung am Filter vorgenommen wurde. Mit dem Radiergummi kann der Filter zurückgesetzt werden.

Durch Setzen eines Hakens bei «Inklusive aktuell bearbeitete Aufträge» werden auch Aufträge einbezogen welche bereits durch jemand anders kommissioniert werden. Man kann ebenfalls in einen solchen bereits bearbeiteten Auftrag einsteigen um so zu zweit (oder noch mehr) gleichzeitig an einem grossen Auftrag zu arbeiten. Vorteilhafterweise arbeitet man dann in verschiedenen Abschnitten um sich nicht gegenseitig zu behindern, oder einer arbeitet von Anfang zum Ende und

der andere umgekehrt sodass man sich in der Mitte trifft. Ist der Haken nicht gesetzt, so verhindert das System den (zufälligen) gleichzeitigen Aufruf eines Auftrags.

Mit einem Haken bei «Inklusive abgeschlossene Aufträge» werden auch bereits abgeschlossene Aufträge in die Auflistung einbezogen. Das kann nützlich sein um eine abgeschlossene Verteilung nochmals zu kontrollieren.

	Blendet eine virtuelle alfanumerische Tastatur ein, um Texte per Touchscreen eingeben zu können.
	Blendet eine virtuelle rein numerische Tastatur ein, um Zahlen per Touchscreen eingeben zu können.
Zone wechseln	Geht zur Zonenauswahl zurück, um entweder die Zone tatsächlich zu wechseln oder das Programm mit Exit zu schliessen.
Tour wechseln	Geht zur Tourenauswahl zurück. Die Funktion löscht scheinbar nur die bereits ausgewählten Aufträge wenn genau eine Tour zur Auswahl steht, weil sie dann automatisch wieder zur Artikelauswahl weiter geht.
Verwaiste LU übernehmen	Wenn jemand das Kommissionierprogramm verlässt ohne die aktuell angefangene LU abzuschliessen gibt das eine sogenannte «verwaiste LU». Mit dieser Funktion kann eine solche angefangene LU übernommen und fertig kommissioniert werden. Mit dieser Funktion können übrigens nicht abgeschlossene LU aus einer anderen Zone (auch z.B. vom Wechselblock) übernommen und fertig kommissioniert werden.
Weiter	Nach Selektion des gewünschten Auftrags wird die Funktion betätigt um zur Kommissionierung weiter zu gehen.

Kommissionierung

Oben im Fenster wird der Lagerplatz, der Artikel und die zu pickende Menge angezeigt.

In der Mitte links werden Details zur aktuellen Position angezeigt, sowie Bemerkungen falls etwas speziell zu beachten ist. Bemerkungen können übrigens in verschiedenen Bereichen hinterlegt werden, z.B. im Partnerstamm, im Artikelstamm, für die ganze Auftragstour, für den Partner- und Artikelauftrag bis hinunter zur einzelnen Detailposition.

Zentral wird das Artikelbild angezeigt falls entsprechende Bilder hinterlegt sind. Das Bild dient zur einfacheren Identifizierung der Artikels und der Vermeidung von Fehlern.

Rechts und unten werden die Funktionstasten (Buttons) angezeigt:

BPS Kommissionierung ab Lager*

Position Picken

BZ1 EG West

T15 Fr. 29.04.2016

M Sirmach

0

A/1/01/023

2 TU

2744.634.021.00 KART.PATATLI

AB H.

Kons.Preis/Kilo TU/LU

3.90	32
------	----

Bestand TU KG/TU

320	1
-----	---

Rest Auftrag Kilo/TU

314	9
-----	---

Bemerkungen

✓ OK

OK + LU voll

LU voll

Artikelreine LU

Korrektur

Auftrag verlassen

Übersicht

Bestand

Zurück

Weiter

Die Kommissionierrichtung kann im Zonenstamm vorgegeben werden. Wenn diese auf bidirektional eingestellt ist kann die Richtung mit den blauen Pfeiltasten oben umgeschaltet werden, die Arbeitsrichtung ist also wahlweise nach Lagerplatz aufsteigend oder nach Lagerplatz absteigend.

OK	Der aktuelle Pick wird auf die angefangene LU verbucht. Falls noch keine LU angefangen war, wird diese dabei automatisch eröffnet.
OK + LU voll	Der aktuelle Pick wird auf die angefangene LU verbucht. Falls noch keine LU angefangen war, wird diese dabei automatisch eröffnet (wie bei OK). Anschliessend wird die LU gleich abgeschlossen.
LU voll	Die angefangene LU wird abgeschlossen und die Etikette ausgedruckt. Die Funktion ist nur aktiv wenn bereits vorgängig etwas auf die aktuelle LU kommisisoniert wurde.
Artikelreine LU	Ruft das Fenster zur Erfassung der Menge als artikelreine LU auf (im Jargon auch „Ganzpalette“ oder „ganze LU“ genannt). Falls eine angefangene LU vorhanden ist wird diese nicht angetastet sondern kann anschliessend an die Erfassung der artikelreinen LU weiter befüllt werden. Wenn regelmässig artikelreine LU gerüstet werden ist dazu allerdings die dafür spezialisierte Anwendung „Artikelreine LU Kommissionierung“ effizienter: Damit werden die ganzen LU bereits vor Beginn der Wechselblock Kommissionierung ausgezogen, und zwar in einem Arbeitsschritt gleich für alle Empfänger. Nur die Restmengen welche keine ganze LU mehr ergaben erscheinen danach noch in der Kommissionierung ab Lager.
Korrektur	Erlaubt die Erfassung vom Soll abweichender Mengen auf die aktuelle LU.

Auftrag verlassen	Die Kommissionierung wird verlassen und das Auswahlfenster angezeigt. Falls eine LU angefangen wurde erscheint eine Frage wie damit verfahren werden soll (Abschliessen, unterbrechen oder weiter Kommissionieren). Mit «Unterbrechen» entsteht eine verwaiste LU die später zur weiteren Kommissionierung erneut aufgerufen werden kann.
Übersicht	Zeigt alle Artikel der aktuellen Bestellung als Liste an um die Kommissionierung zu kontrollieren oder an einer anderen Stelle fortzusetzen. Diverse Funktionen können dort ebenfalls verwendet werden, z.B. Bestandesbestätigungen, Kommissonierung artikelreiner LU, Korrekturen sowie der Reset einer Position.
Bestand	Zeigt ein Fenster an in welchem der Bestand auf diesem Lagerplatz korrigiert oder bestätigt werden kann, z.B. für eine rollende Inventur. Für die Bestandesfunktion benötigt der Rüster eine spezielle Berechtigung.
Zurück	Springt zur vorangehenden Position zurück die noch nicht gepickt wurde. Falls man bei der ersten Position ist, wird vom Ende her weiter gesucht.
Weiter	Springt zur nächsten noch nicht gepickten Position weiter, überspringt also die aktuelle Position. Übersprungene Positionen werden am Ende erneut angezeigt.

Übersicht

In der Übersicht werden die Positionen des Auftrags als Liste angezeigt. Unter der Liste wird der jeweils zuletzt gemachte Pick zur Kontrolle angezeigt. Ganz unten werden die Funktionstasten (Buttons) angezeigt:

BPS Kommissionierung ab Lager*

Übersicht Kommissionierauftrag

BZ1 EG West T15 Fr. 29.04.2016 M Sirmach 0

Lagerplatz	ID	Name	Bestellt	Soll	Fehlmenge	Besta
▶ A/1/01/020	2744.600.033.00	KART.FESTKOCHEND TT 2.5	40	40	40	
▶ A/1/01/023	2744.634.021.00	KART.PATATLI AB H.	2	2	2	
▶ A/1/01/024	2744.616.033.00	MB KART.FESTKOCH. TT 5KG	4	4	4	
▶ A/1/01/028	2744.621.023.00	KART.FESTK.N.ERN. AB 1.5	2	2	2	
▶ A/1/01/040	2771.081.104.00	MB ZWIEBELN SA 2.5	1	1	1	
▶ A/1/01/045	2771.079.010.00	ZWIEBELN LOSE	3	3	3	
▶ A/1/01/048	2771.135.083.00	ZWIEBELN ROT NZ 500G	1	1	1	
▶ A/1/01/049	2771.047.085.00	SAUCENZWIEBELN NZ 300G	3	3	3	
▶ A/1/01/055	2770.005.132.00	KNOBLAUCH ST S.	1	1	1	
▶ A/1/01/201	2602.157.010.00	APF.GAIA I IOSE	7	7	7	

◀ ▶

▶ Alles verfügbar ▶ Eventuell verfügbar ● Teilweise verfügbar ■ Nicht verfügbar ✓ Komplett

Letzter Pick

Übersicht verlassen Bestand Artikelreine LU Korrektur Reset

Übersicht verlassen	Rückkehr zum normalen Kommissionierbild um die Kommissionierung bei der aktuell markierten Zeile fortzusetzen.
Bestand	Aufruf des Bestandesfensters für die aktuell markierte Zeile.
Artikelreine LU	Ruft das Fenster zur Erfassung der Menge als artikelreine LU auf.
Korrektur	Erlaubt die Erfassung vom Soll abweichender Mengen auf die aktuelle LU.
Reset	Mit der Reset-Funktion kann ein die aktuellen Pickposition zurückgesetzt werden.

Korrektur

Mit der Korrekturerfassung können Mengen auf die aktuelle LU erfasst werden die vom vorgegebenen Soll abweichen. Das System schlägt zunächst die offene Menge vor die noch fehlt:

BPS Kommissionierung ab Lager*

Positionskorrektur

BZ1 EG West T15 Fr. 29.04.2016 M Sirnach 0

A/1/01/023

2744.634.021.00 KART.PATATLI AB H.

Soll				Pick			
Menge		Inhalt		Menge		Inhalt	
0	LU x	32	TU	0	LU x	32	TU
2	TU x	1	KG	2	TU x	1	KG
0	KG x	9	Kilo	0	KG x	9	Kilo

Totale

Soll	Pick	Differenz	
18	18	0	Kilo

Mit den Buttons «Teillieferung» oder «Komplett» wird gesteuert wie verfahren wird wenn die gepickte Menge von der noch offenen Menge abweicht:

- Wird eine kleinere Pickmenge eingegeben als offen ist, so wird der Button «Teillieferung» aktiv geschaltet. Man kann in diesem Fall wahlweise mit «Teillieferung» oder mit «Komplett» quittieren:
 - Bei «Teillieferung» wird die Sollmenge nicht geändert, d.h. die restliche Menge bleibt offen und kann später noch hinzukommissioniert werden. Das kann z.B. auch genutzt werden wenn nur ein Teil auf die aktuelle LU soll und der Rest auf eine neue LU.

- Bei «Komplett» wird die Sollmenge automatisch so angepasst dass die Position mit der gegebenen Menge abgeschlossen ist.
- Ist die Pickmenge gleich oder grösser als die Sollmenge so ist nur der Button «Komplett» aktiv wie im Bild oben.

Artikelreine LU kommissionieren

Bei der Funktion zur Erfassung ganzer (artikelreiner) LU wird links die Sollmenge dargestellt (hier 40 TU) und rechts werden die daraus zu erstellenden artikelreinen LU dargestellt. Die bei LU eingetragene Anzahl gibt an wie viele volle LU zu erstellen sind, die Mengen bei TU und CU kommen zusammen auf eine Rest-LU:

BPS Kommissionierung ab Lager*

Artikelreine LU

BZ1 EG West T15 Fr. 29.04.2016 M Sirmach 0

A/1/01/020

2744.600.033.00 KART.FESTKOCHEND TT 2.5

Soll				Pick			
Menge		Inhalt		Menge		Inhalt	
0	LU x	32	TU	1	LU x	32	TU
40	TU x	6	CU	8	TU x	6	CU
0	CU x	1	Stück	0	CU x	1	Stück

Totale			
Soll	Pick	Differenz	
240	240	0	Stück

Das System schlägt jeweils die ganze Menge zur Lieferung vor, und entsprechend ist die Differenz von Pick zur offenen Sollmenge 0, und die Funktionstaste «Teillieferung» ist deaktiviert.

In unserem Beispiel wäre das allerdings ungünstig, da eine volle LU mit 32 TU darauf erstellt würde, und eine Rest-LU auf der sich lediglich 8 TU befinden.

Hier löscht man besser die separaten 8 TU aus den Pickdaten um diese nachher normal auf die angefangene LU zu registrieren. Dadurch ergibt sich natürlich jetzt innerhalb der Erfassung der ganzen LU eine Minus-Differenz, und der Button «Teillieferung» wird freigegeben:

BPS Kommissionierung ab Lager*
— □ ×

Artikelreine LU

BZ1 EG West
T15 Fr. 29.04.2016
M Sirmach
0

A/1/01/020

2744.600.033.00 KART.FESTKOCHEND TT 2.5

Soll

Menge		Inhalt	
0	LU x	32	TU
40	TU x	6	CU
0	CU x	1	Stück

Pick

Menge		Inhalt	
1	LU x	32	TU
	TU x	6	CU
0	CU x	1	Stück

Totale

Soll	Pick	Differenz
240	192	-48

Stück

✖ Abbruch

Teillieferung

✔ Komplet

Teillieferung	Die eingestellte Pickmenge wird registriert und die Sollmenge so belassen wie sie ist. Die fehlende Restmenge kann anschliessend normal auf die angefangene LU gegeben werden.
Komplett	Die eingestellte Pickmenge wird registriert und die Sollmenge auf die Pickmenge reduziert (falls sie grösser ist wie im Beispiel), sodass die allfällige Restmenge gekürzt wird.

LU Etikette drucken

Nachdem eine Funktion wie «LU voll» oder «Artikelreine LU» ausgeführt wurde erscheint das Fenster zum Druck der LU Etiketten:

BPS Kommissionierung ab Lager*

LU Etiketten drucken

BZ1 EG West
T15 Fr. 29.04.2016
M Sirmach
0

Ihre Warteschlange mit zu druckenden Logistikeinheiten

225543

ID	Name
<input type="checkbox"/> -	Keine Etiketten drucken
<input type="checkbox"/> 01	Palettetik. Büro Pack Agrar PX4i
<input type="checkbox"/> 05	Palettetik. VH Büro Dispoa._kleb_1*
<input type="checkbox"/> 05	Palettetik. VH Büro Dispoa._klebe
<input checked="" type="checkbox"/> 15	Palettetiketten Büro VH _kleb_1*
<input type="checkbox"/> 15	Palettetiketten Büro VH _klebe
<input type="checkbox"/> 16	Palett. BZ EG Nord-Ost PX4i_Kleb
<input type="checkbox"/> 17	Palettetiketten BZ EG West PM4i
<input type="checkbox"/> 18	Palettetiketten BZ Büro Agrar px4i
<input type="checkbox"/> 19	Palettetiketten BZ UG Ostpx4i

Abbruch

☐ Nicht mehr fragen

OK

Oben im grün hinterlegten Feld werden die ID's der LU angezeigt welche zum Drucken anstehen.

In der Liste werden alle Druckerkonfigurationen aufgelistet welche für die aktuelle Zone zum Druck von LU Etiketten vordefiniert wurden.

Der oberste Eintrag «Keine Etiketten drucken» ist immer vorhanden, auch wenn keine Druckerkonfiguration für die Zone existiert. Wie es der Name sagt werden damit die zum Druck vorgemerkten LU aus der Liste entfernt ohne die Etiketten zu drucken. Zur Sicherheit fragt das System zuvor aber nach einer Bestätigung.

Mit dem Haken bei «Nicht mehr fragen» legt man fest, dass die aktuelle Einstellung für alle zukünftigen Ausdrücke gelten soll, und das Druckfenster fortan nicht mehr angezeigt werden soll. Das ist sinnvoll wenn z.B. sowieso nur eine Druckerdefinition für die Zone existiert, oder generell keine Etiketten gedruckt werden sollen.

Der «OK» Button erstellt die entsprechenden Druckaufträge in der Warteschlange des Berichtspoolers. Der Berichtspooler der typischerweise auf einem Server läuft übernimmt anschliessend den eigentlichen Ausdruck auf den entsprechenden Drucker.

Palettenübergabe an Wickler


Wenn sich genau eine LU in der Warteschlange befinden ist es möglich diese im Druckfenster direkt

an einen Wickel- und Etikettierstation zu übergeben, statt zu drucken (derzeit nur bei GEKO und TAKO Automaten unterstützt).

Dazu wird ein Barcode gescannt der sich bei der Aufgabe zur Wickelstation befindet. Diese speziellen Barcodes enthalten Steueranweisungen für die Station, z.B. wie stark oder hoch gewickelt werden soll und ob eine Etikette gedruckt und appliziert werden soll.

Rücksetzen

Mit der Reset-Funktion kann eine Pickposition zurückgesetzt werden.



Die Funktion setzt die Sollmenge der aktuellen Position zurück auf die ursprüngliche Bestellmenge. Zusätzlich löscht sie entweder alle bereits gemachten Picks, oder nur jene die sich auf der angefangenen Palette befinden (Siehe Gruppen-Berechtigungen).

Pickdaten welche bereits als geliefert markiert sind (z.B. per Tourenabschluss abgeschlossen) können durch die Funktion nicht gelöscht werden.

Bestand bestätigen oder korrigieren

Die Bestandesfunktion erlaubt es des Bestand das aktuellen Lagerplatzes zu korrigieren oder einfach zu bestätigen (z.B. bei rollender Inventur). In der Liste oben wird der aktuelle Bestand angezeigt, respektive auch mehrere Bestände wenn z.B. verschiedene Chargen auf dem gleichen Lagerplatz liegen:

BPS Kommissionierung ab Lager*

Bestand bestätigen

Materialzentrale T02 Mo. 15.03.2021 M Ringstrasse 12

A/0/50/001 0912.281.000.00 HACKFLEISCHFOLIE TS***

Prio	Ablauf	Eingang	LU ID	Preis	LU	TU	CU	TU/LU	CU/TU	PU/CU	Bemerkungen
<input type="checkbox"/>	1	12.11.2020	112233	1.00	0	31	0	1	1	1	
<input type="checkbox"/>	1	16.12.2020			0	10	0	1	1	1	

Korrekturen

LU	<input type="text" value="0"/>	TU/LU	<input type="text" value="1"/>
TU	<input type="text" value="31"/>	CU/TU	<input type="text" value="1"/>
CU	<input type="text" value="0"/>	PU/CU	<input type="text" value="1"/>

Bestandesseite verlassen
 Bestätigen

Im unteren Bereich kann der Bestand ggf. korrigiert werden.

Bestandesseite verlassen	Zurück zum vorherigen Fenster ohne etwas zu machen.
Bestätigen	Bestand bestätigen. Falls die Mengen geändert wurden wird eine Bestandeskorrektur gebucht, sonst eine Bestandesbestätigung.



Um Bestände zu bestätigen oder zu korrigieren müssen die folgenden Lager-Änderungsgründe existieren:

- Bestandaufnahme Bestätigung (s0)
- Bestandaufnahme - Korrektur (s-)
- Bestandaufnahme + Korrektur (s+)

Berechtigungen

Zonen

Nur Zonen für die der Benutzer berechtigt ist werden in der Zonenauswahl aufgelistet. Zudem muss die Zone für Kommissionierung ab Lager eingestellt sein.

Touren

Nur Touren für die der Benutzer berechtigt ist werden in der Tourenauswahl aufgelistet. Zudem muss die Auftragstour aktiv sein und Positionen für die ausgewählte Zone enthalten.

Funktionen

Arbeitsplatz

Berechtigung	Beschreibung
Ausführen Benutzer kann das BPS Arbeitsplatzprogramm ausführen (Grundvoraussetzung).	

Arbeitsplatz/Auftragsbearbeitung/Ab Lager Kommissionierung

Berechtigung	Beschreibung
Ausführen	Benutzer kann das Programm ausführen und Kommissionierungen ausführen.
Rücksetzen	Benutzer kann die Reset-Funktion ausführen. Ohne die zusätzliche Berechtigung für unsicheres Rücksetzen können nur Picks gelöscht werden die sich auf der angefangenen LU befinden.
Unsicheres Rücksetzen	Voraussetzung ist die Grundberechtigung fürs Rücksetzen. Der Benutzer kann zusätzlich auch Picks löschen die sich zwar auf bereits abgeschlossenen LU's befinden, jedoch noch nicht ausgeliefert wurden. Noch nicht ausgelieferte Picks haben die Felder Lieferung ID und Rechnung ID leer, wurden also noch nicht per Tourenabschluss verarbeitet. <i>Als unsicher wird dieses Rücksetzen bezeichnet weil sich entsprechende LU je nach Grösse und Organisation des Betriebs bereits ausserhalb des Zugriffs des Rüstlers befinden.</i>

Arbeitsplatz/Verschiedenes/Bestand

Berechtigung	Beschreibung
Mengenbestätigung	Benutzer Bestandesbestätigungen und Korrekturen durchführen.

From:

<http://bps.ibk-software.com/> - **BPS WIKI**

Permanent link:

<http://bps.ibk-software.com/dok:kommlager>

Last update: **25.04.2021 14:42**

