

Wie funktioniert die Pickmatrix?

Die Pickmatrix dient dazu bei neu erzeugten Auftragspositionen die Zone und Mischklasse zu bestimmen.

Auf bereits bestehende Auftragspositionen hat sie keinen Einfluss.

Als Kriterium dienen die Touren-, Artikel- und Partnerklasse. Eine leere Klasse in der Pickmatrix bedeutet dass die entsprechende Klasse der Auftragsposition beliebig ist.

Das System liest die Pickmatrix von oben nach unten, und die erste Zeile die zur Auftragsposition passt wird verwendet (unabhängig davon ob weiter unten eventuell weitere Zeilen kommen die auch passen würden!). Aus diesem Grund ist die Pickmatrix auch fix nach Touren-, Artikel- und Partnerklasse aufsteigend sortiert und kann im GUI nicht individuell sortiert werden.

Tourenklasse	Artikelklasse	Partnerklasse	Zone	Mischklasse
T01	Bio manuell		BZ1 EG Nord-Ost	57
T01	Bio Tako	Filiale/02 Tako-Kleinmenge in Handkommi	BZ1 EG Nord-Ost	57
T01	Bio Tako		TAKO	0
T01	Blumen & Pflanzen ECC		VH EG Süd-West	55
T01	Blumen & Pflanzen Karton		BZ1 UG Süd-Ost	50
T01	Frische manuell		BZ1 EG Nord-Ost	57
T01	Frische Tako	Filiale/02 Tako-Kleinmenge in Handkommi	BZ1 EG Nord-Ost	57
T01	Frische Tako		TAKO	0
T01	Stapel manuell		BZ1 EG Nord-Ost	57
T01	Stapel Tako	Filiale/02 Tako-Kleinmenge in Handkommi	BZ1 EG Nord-Ost	57
T01	Stapel Tako		TAKO	0
T01	UP/Eier manuell		BZ1 EG Nord-Ost	57
T01	UP/Eier Tako	Filiale/01 Mischpalett mit UP/Eier & Agrar	TAKO	0
T01	UP/Eier Tako	Filiale/02 Tako-Kleinmenge in Handkommi	BZ1 EG Nord-Ost	57
T01	UP/Eier Tako		TAKO	1
T04	UP/Eier manuell		BZ1 EG West	10
T04	UP/Eier Tako	Filiale/01 Mischpalett mit UP/Eier & Agrar	TAKO	0
T04	UP/Eier Tako	Filiale/02 Tako-Kleinmenge in Handkommi	BZ1 EG Nord-Ost	57
T04	UP/Eier Tako		TAKO	1
T15	Stapel manuell	Debitor	BZ1 UG Nord	10
T15	Stapel manuell		BZ1 EG West	10
T15	Stapel Tako	Debitor	BZ1 UG Nord	10
T15	Stapel Tako	Filiale/02 Tako-Kle	ord-Ost	57
T15	Stapel Tako			0
T25	Stapel manuell	Debitor	Nord	10
	Crossdocking		Crossdocking Auto	9
			BZ1 EG West	10

Es ist empfehlenswert immer einen Default-Eintrag für beliebige Touren-, Artikel- und Partnerklasse zu definieren.

In einfachen Installationen mit nur einer Zone kann das sogar die einzige Zeile in der Pickmatrix sein.

From:

<https://bps.ibk-software.com/> - **BPS WIKI**

Permanent link:

<https://bps.ibk-software.com/dok:pickmatrix>

Last update: **22.03.2021 16:14**

